

Schnittstelleninformation zu AU Plus


1. Einmalige Vorbereitung

Um Daten an AU Plus übergeben zu können, muss die entsprechende Schnittstelle in Loco-Soft zunächst aktiviert werden.

Rufen Sie in **Pr. 296** den Punkt „**Allgemeines**“ > „**Auftrags-Übergabe-Pfade**“ auf.

Blättern Sie die Liste der möglichen Übernahmen ganz nach unten und wählen den Punkt „**AU-PLUS Verwaltung**“ aus.

Springen Sie dann mit **>Ok<** in die Einstellungen




Setzen Sie einen Punkt bei „**ja**“ um die Schnittstelle zu aktivieren. Springen Sie dann mit **>bearbeiten (F5)<** zur Eingabe des Importpfades und geben dort das Installationsverzeichnis von AU Plus an, in dem die Loco-Soft Exportdatei zum Import in AU Plus zwischengespeichert werden soll. Tragen Sie auch den Dateinamen ein, dieser lautet „transfer.xml“. Verlassen Sie anschließend die Einstellungen mit **>OK (Enter)<**.

2. Übergabe von Fahrzeugdaten an AU Plus

Nach Aktivierung der Schnittstelle (s.o.) können aus Loco-Soft fahrzeugspezifische Daten wie Fahrgestellnummer, Schlüsselnummer und amtl. Kennzeichen per Knopfdruck an AU Plus übergeben werden. Somit ersparen Sie sich mühsame Doppelerfassungen.

In den **Programmen 211, 222, 223 und 224** öffnet sich bei der Verwendung der Arbeitsnummern für TÜV (z.B. 101, 102, 111, 112 etc.) das Fenster zur Weiterdatierung des TÜV-Termins.

Klicken Sie auf **>AU Plus<**. Loco-Soft startet daraufhin Ihr AU Plus Programm und übergibt die oben beschriebenen Daten.



In **Pr. 112 und 132** befindet sich der AU Plus Aufrufbutton im **Tab „Kopfdaten“** unten rechts neben den Fälligkeitsdaten.

Mit Klick auf **>AU Plus<** wird auch hier das AU Plus Programm gestartet und die Fahrzeuginformationen übergeben.

